


## Инструкция по сбору слюны на исследование «Кортизол (утренние, полуденная, дневная и вечерняя – 6 порций), дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне, выявление стресса и его стадии»

|  |  |
|--|--|
| Информация о биоматериале и контейнере.  | Для исследования необходимы шесть порций слюны.<br>Контейнеры для сбора биоматериала (шесть пробирок с белой крышкой) необходимо заранее приобрести в любом медицинском офисе ИНВИТРО.   |
| Информация о предварительной подготовке к исследованию.  | За сутки и в течение всего периода сбора слюны исключить: <ul style="list-style-type: none"> <li>– употребление острых, соленых и кислых продуктов, кофеина, алкоголя;</li> <li>– физические нагрузки;</li> <li>– половую активность;</li> <li>– авиаперелеты;</li> <li>– стресс.</li> </ul> За 1,5 часа до сбора слюны воздержаться от приема пищи, чистки зубов, использования зубной нити, ополаскивателей полости рта и жевательной резинки.<br>За один час до сбора слюны не курить.<br>За 10 минут до сбора слюны прополоскать рот водой.<br>Прием седативных препаратов, кортизона ацетата, эстрогенов, пероральных контрацептивов, глюкокортикоидных препаратов (в т. ч. мазей) может вызвать повышение уровня кортизола. Отмена лекарственных препаратов осуществляется строго по рекомендации лечащего врача.<br>Перед сбором слюны удалить с губ средства декоративной и уходовой косметики: помаду, блеск, бальзам и т. д.<br>Исключить попадание инородных веществ в образец слюны.<br>Собранная слюна должна быть чистой: прозрачной или тускло-белой.   |
| Информация «куда собирать».  | 6 пробирок с белой крышкой. В набор также входят 6 этикеток, 6 трубочек.   |
| Информация «как собирать».   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Тщательно вымойте руки с мылом.</li> <li>2. Аккуратно откройте крышку (1) пробирки (2).</li> <li>3. Вставьте трубочку (3) внутрь пробирки (2).</li> <li>4. Поместите другой конец трубочки в ротовую полость.</li> <li>5. Произведите сбор слюны с помощью трубочки, заполнив пробирку на ½ (наполовину).</li> <li>6. После сбора плотно закрыть крышкой (1) пробирку (2).</li> <li>7. Дать постоять пробирке 10 минут, визуально оценить объем слюны (НЕ ПЕНЫ).</li> <li>8. Укажите Ф. И. О., дату и время сбора слюны на этикетке и наклейте ее на пробирку.</li> <li>9. Избегайте проглатывания трубочки.</li> </ol> <p><b>Время сбора слюны:</b><br/> Порция 1: 07:00-09:00, сразу после пробуждения*<br/> Порция 2: через 30 минут после пробуждения<br/> Порция 3: через 60 минут после пробуждения<br/> Порция 4: 11:00-13:00 – полуденная<br/> Порция 5: 15:00-17:00 – дневная<br/> Порция 6: 22:00-24:00 – вечерняя<br/> * Рекомендуемое время подъема – 7 утра.</p>  |
| Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.   | <b>Внимание!</b> Исследование не проводится пациентам, в анамнезе которых имеется кровоточивость десен.<br>При сборе избегать вспенивания слюны.<br>Биоматериал со следами крови не принимается.   |
| Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО. | <b>Условия хранения</b><br>До отправки в медицинский офис контейнеры со слюной следует хранить в холодильнике при температуре +2°...+8°С.<br><b>Условия транспортировки</b><br>Транспортировка контейнера со слюной в медицинский офис осуществляется при температуре +2°...+8°С (например, в термосе с кубиками льда) утром, на следующий день после сбора.   |

**Соблюдение рекомендаций напрямую влияет на результат исследования.**