INVITRO

Инструкция для мужчин по сбору мочи на исследования: «Посев на микрофлору» (тест №441); «Посев на грибы рода Кандида» (тест №442)

Информация о биоматериале и контейнере.	Для исследования необходима средняя порция мочи. Контейнер необходимо заранее взять в любом медицинском офисе «ИНВИТРО». Контейнер для сбора биоматериала можно также приобрести в аптеке. Система с транспортной средой «Uri-swab».
Информация о предварительной подготовке к исследованию.	Исследование проводят до начала приема противомикробных препаратов и иммуномодуляторов или спустя 12-14 дней после окончания приема лекарственных средств. Лучше всего использовать первую утреннюю мочу, в которой после длительного перерыва между мочеиспусканиями сконцентрировано наибольшее количество бактерий. Допускается сбор мочи в течение дня при условии, что она получена не ранее, чем через 2-3 часа после предыдущего мочеиспускания.
Информация «куда собирать».	**Вариант 1.** Стерильный контейнер с завинчивающейся крышкой. **Вариант 2.** Система с транспортной средой «Uri-swab», уро-тампон.
Информация «как собирать».	1. Вымыть руки с мылом. 2. Отвести назад крайнюю плоть (если она не обрезана), вымыть головку полового члена с мылом теплой кипяченой водой, просушить чистой салфеткой. 3. Подготовить контейнер, приоткрыв крышку контейнера так, чтобы ее можно было снять одной рукой. Не дотрагиваться руками до внутренних стенок контейнера и крышки. 4. Выпустить небольшое количество мочи в унитаз. Приостановить мочеиспускание. **Вариант 1.** 5. Удерживая крайнюю плоть в отведенном положении, направить струю мочи в контейнер и наполнить его до половины объема, не касаясь краев контейнера. 6. Тщательно закрыть контейнер крышкой. **Вариант 2.** 5. При использовании уро-тампона необходимо открутить крышку со встроенным в нее аппликатором и губкой, вынуть из пробирки, погрузить губку в мочу на пять секунд, после чего вернуть в пробирку, не касаясь стенок контейнера. Крышку плотно закрутить. 6. Другой вариант: во время мочеиспускания поднести губку под среднюю струю мочи, не касаясь кожных покровов, так, чтобы она пропиталась, и вернуть в пробирку. Плотно закрыть крышку. **Внимание! Губку, находящуюся в пробирке, не отжимать!**
Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.	Не принимается на исследование: • материал, собранный в нестерильный или неплотно закрытый контейнер; • материал, собранный в несколько приемов в один контейнер в течение более 24 часов; • материал, хранившийся более двух часов при температуре +20…+25°С (в стерильном контейнере) или более 48 часов (в пробирке «Uri-swab»); • материал, собранный в мочеприемник при наложенной цисто- или нефростоме.
Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.	**Вариант 1.** До отправки биоматериал должен храниться в холодильнике при температуре +2…+8°С. Материал должен быть доставлен в медицинский офис в день сбора. Желательно доставить в охлажденном, но не замороженном виде при температуре +2…+8°С (например, в термосе с кубиком льда или пакете с хладоэлементами). **Вариант 2.** Материал должен быть доставлен в медицинский офис в день сбора.

Действует с 29.01.2018